

IronCAD Design Collaboration Suite

2019

更新プログラム 手動インストール ガイド

内容

ご注意！	1
手順 1 IRONCAD を終了します。	2
手順 2 既存の DLLs ファイルをバックアップします。	2
手順 3 配布された DLL(s)ファイルを更新します。	2
手順 4 IRONCAD を起動します。	3

IronCAD Design Collaboration Suite 2019

更新プログラム 手動インストール

IronCAD Design Collaboration Suite (IRONCAD / INOVATE / IRONCAD DRAFT / IRONCAD COMPOSE) 更新プログラムは、該当するプログラムの問題を修正します。

ご注意！

- 事前に IronCAD Design Collaboration Suite 2019 のインストールが必要です。
- Windows の管理者権限が必要です。
- セキュリティ ソフトウェアによってインストールが正常に終了しない場合があります。その場合はセキュリティ ソフトウェアを一時的に停止してください。

更新ファイルを参照するには

ダウンロードした ZIP ファイル

➡ 下記の ZIP ファイルを展開してください。

64 ビット版 [ICDCS2019FIX_x64_RDMxxxx.zip](#)

手順 1 IRONCAD を終了します。

1. IRONCAD が起動している場合は先にアプリケーションを終了します。


手順 2 既存の DLLs ファイルをバックアップします。

1. ZIP ファイルの展開で出来た ICDCS2019FIX_x64_RDMxxxx フォルダを開きます。
2. フォルダ内の DLL(s)名を確認します。
3. C:¥Program Files¥IronCAD¥2019¥bin に同じファイルを検索し、デスクトップ等にコピー/ペストします。


手順 3 配布された DLL(s)ファイルを更新します。

1. ICDCS2019FIX_x64_RDMxxxx フォルダ内の DLL(s)をコピーします。
2. コピーしたファイルを C:¥Program Files¥IronCAD¥2019¥bin に貼り付けます。

3. ファイルの置換確認ダイアログが表示されましたら、[ファイルを置き換える] を選択します。



4. 権限確認画面が表示されたら、[すべての項目にこれを実行する] にチェックを入れて [続行] をクリックします。



手順 4 IRONCAD を起動します。

IRONCAD を起動し、不具合等が改善されることを確認します。